

Ridoc Ez Installer を利用して、PRICOM 経由でプリンターを接続する方法

■ Question

Ridoc Ez Installer を利用して、PRICOM 経由でプリンターを接続する方法を教えてください。

■ Answer

Ridoc Ez Installer (以下、Ez Installer) でパッケージを作成後、ドライバーの設定完了までは、以下の流れで行います。

1. プリンタードライバー、Ez Installer、Silex PRICOM シリーズ印刷クライアントソフトウェアの用意
2. PRICOM 本体の設定
3. Ez Installer パッケージの作成
4. Ez Installer パッケージを利用したインストール

今回ご紹介する以外の、詳しい設定方法については Ez Installer の保存フォルダ内の” DOCUMENT” フォルダにある『Ridoc Ez Installer 使用説明書.pdf』および『シナリオファイル編集ガイド.pdf』をご確認ください。

1. プリンタードライバー、Ez Installer、Silex PRICOM シリーズ印刷クライアントソフトウェアの用意

Ez Installer は、RICOH のホームページからダウンロード出来ます。



Ez Installer 対応 Silex PRICOM シリーズ印刷クライアントソフトウェアは、サイレックス・テクノロジー株式会社のホームページからダウンロード出来ます。

それぞれ、以下の手順を参考にダウンロードしてください。


- Ez Installer をダウンロードする

【補足 1】


[セキュリティの警告]が表示された場合には、[はい]または[OK]を選択します。




- 1) <http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/> にアクセスします。
- 2) [レーザープリンターユーティリティ]が表示されます。[ユーティリティ]の[Ridoc Ez Installer]をクリックします。



- 3) [導入パッケージ作成支援ツール Ridoc Ez Installer]が表示されます。一番下までスクロールします。




- 4) [リコーホームページから、無償でダウンロードが可能]の[SSL対応ダウンロード]をクリックします。
SSL対応のページでエラーが発生する場合は、[SSL非対応ダウンロード]をクリックしてください。




【補足2】


[Ridoc Ez Installer ユーザー情報登録]が表示された場合は、必須項目を記入し、[確認]をクリックします。



クリックすると、以下の画面が表示されます。内容を確認し、間違いなければ[登録]をクリックします。
訂正する場合は、[戻る]をクリックしてください。




- 5) [導入パッケージ作成支援ツール Ridoc Ez Installer Ver.1.2.4.0]のページが表示されます。
[HTTP]の[ダウンロード]をクリックします。




【補足 3】

通常は、HTTP でダウンロードすることをおすすめしています。
環境によりダウンロードできない場合は、FTP でダウンロードしてください。


- 6) [ファイルのダウンロード]ダイアログが表示されます。[保存]をクリックします。




- 7) [保存する場所] ボックスの一覧から保存先を選択し、[保存] をクリックします。
ここでは、例として [保存する場所] ボックスの一覧から [ezinstaller] を選択しています。




- 8) 設定によっては、「ダウンロードの完了」メッセージが表示される場合があります。
この場合は、[閉じる] をクリックします。



- 9) 手順6.～8で保存したexeファイルをダブルクリックします。




- 10) [参照]をクリックします。



- 11) 一覧から解凍したい場所を選択し、[OK] をクリックします。
ここでは、例として [ezinstaller] を選択しています。



- 12) [インストール] をクリックします。





以上でダウンロードと解凍は完了です。

- Ez Installer 対応 PRICOM シリーズ印刷クライアントソフトウェアをダウンロードする

【補足 1】


[セキュリティの警告]が表示された場合には、[はい]または[OK]を選択します。




- 1) <http://www.silex.jp/japan/support/index.html> にアクセスします。
- 2) [プリントサーバ(外付型)]から利用モデルをクリックします。
ここでは、例として[PRICOM R-9100U] をクリックしています。




3) [Ridoc Ez Installer専用PRICOM-Print RXモジュール]の名称をクリックします。




4) [Ridoc Ez Installer専用PRICOM-Print RXモジュール]のページが表示されます。一番下までスクロールし、[4.ダウンロード]の表のファイル名をクリックします。ここでは、例として[Ver.2.1.0]の「s-29a210.exe」ファイルをクリックしています。




- 5) [ファイルのダウンロード]ダイアログが表示されます。[保存]をクリックします。




- 6) [保存する場所] ボックスの一覧から保存先を選択し、[保存] をクリックします。
ここでは、例として [保存する場所] ボックスの一覧から [pricomutility] を選択しています。




- 7) 設定によっては、「ダウンロードの完了」というメッセージが表示される場合があります。
この場合は、[閉じる] をクリックします。




8) 手順5～7で保存したexeファイルをダブルクリックします。




9) [参照]をクリックします。



10) 一覧から解凍したい場所を選択し、[OK] をクリックします。
ここでは、例として [pricomutility] を選択しています。



11) [OK] をクリックします。





以上でダウンロードと解凍は完了です。

また、プリンタードライバーも RICOH のホームページからダウンロードできます。
お手元にプリンタードライバーが無い場合は、以下を参考にダウンロードしてください。

➤ プリンタードライバーをダウンロードする


【補足 1】

[セキュリティの警告]が表示された場合には、[はい]または[OK]を選択します。




1) <http://www.ricoh.co.jp/download/> にアクセスします。

2) [オフィス向け製品]の[プリンター・複写機関連]をクリックします。




3) [ジェルジェットプリンター]の[IPSiO G シリーズ]の[機種を選択してください] ボックスの一覧からプリンターの機種を選択し、[検索]をクリックします。
ここでは、例として [IPSiO G707(G707-ME)] を選択します。




- 4) [ご利用OSの選択] の一覧からオペレーティング システムをクリックします。
ここでは、例として [Windows XP] をクリックします。




- 5) ダウンロードしたいドライバーの [ダウンロード] ボタンをクリックします。
ここでは、例として [RPCSラスタードライバ Ver.2.02] をダウンロードします。




- 6) [ファイルのダウンロード]ダイアログが表示されます。[保存]をクリックします。




- 7) [保存する場所] ボックスの一覧から保存先を選択し、[保存] をクリックします。
ここでは、例として [保存する場所] ボックスの一覧から [プリンタードライバー] を選択しています。




- 8) 設定によっては、「ダウンロードの完了」というメッセージが表示される場合があります。この場合は、[閉じる] をクリックします。




9) 手順6.～8で保存したexeファイルをダブルクリックします。




10) [参照]をクリックします。




- 11) 一覧から解凍したい場所を選択し、[OK] をクリックします。ここでは、例として「プリンタードライバー」を選択しています。



- 12) 「インストール」 をクリックします。



- 13) 「プリンタードライバーの導入」ダイアログが表示されます。Ez Installerでパッケージを作成する場合は「いいえ」をクリックします。



以上でダウンロードと解凍は完了です。

2. PRICOM 本体の設定

Silex PRICOM シリーズをご利用いただくために、本体の設定が必要です。
ここでは、例として R-9100U の設定方法を説明します。

その他の PRICOM シリーズの本体を設定する方法は、各機種のセットアップガイドを参照してください。

- 1) R-9100Uをネットワークに接続します。
- 2) R-9100Uに同梱されているCD-ROMをPCにセットします。
- 3) 製品選択画面が表示されます。[R-9100U]をクリックします。




- ※ 画面が表示されない場合は、CD-ROM内の「AUTORUN.exe」をダブルクリックしてください。
- ※ ダウンロードしたユーティリティを使用する場合は、保存先の「Setup.exe」をダブルクリックしてください。言語選択画面で言語を設定すると、手順5の画面が表示されます。


- 4) [セットアップ]をクリックします。



5) 以下の画面が表示されます。[次へ]をクリックします。




6) ソフトウェアの使用許諾契約書の内容を確認し、[はい]をクリックします。



7) 「PRICOM 本体と印刷ソフトのインストールを行う」を選択し、[次へ]をクリックします。



8) 任意の PRICOM R-9100U を選択し、[次へ]をクリックします。



【補足 1】


PRICOM R-9100U が複数表示される場合は、Ethernet アドレスで確認します。
Ethernet アドレスは、本体裏に 12 桁の英数字で記載されています。

【補足 2】

ウィルスチェックソフトのパーソナルファイアウォール機能等が有効になっている場合、検索されない場合があります。
一時的に設定をオフにするか、ポートの例外設定を行ってください。詳細については、ソフトウェアの使用説明書を参照してください。

- 9) [TCP/IP を使用する]にチェックを付け、必要項目を設定し[次へ]をクリックします。
ここでは、例として[IP アドレスを指定]を選択し、以下の設定をしています。

IP アドレス・・・	192.168.1.200
サブネットマスク・・・	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ・・・	192.168.1.1



【補足 3】


[IP アドレスを自動に取得]を選択した場合

DHCP サーバー環境が必要です。自動割当となるため、IP が変更されるおそれがあります。

[IP アドレスを指定]を選択した場合

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定が必要です。


- 10) 設定した内容を確認し、[実行]をクリックします。
PRICOM 本体に設定内容が送信されます。



11) 本体の設定は完了です。引き続き以下の画面が表示されますが、[キャンセル]をクリックします。




[キャンセル]をクリックすると、以下のダイアログが表示されます。[はい]をクリックし、終了します。



【補足 4】

メニュー画面を終了すると、以下のダイアログが表示されます。
画面を終了する場合は、[はい]をクリックしてください。



3. Ez Installer パッケージの作成

Ez Installer の”パッケージ”とは、ドライバーやその他のユーティリティを一括でインストールできるプログラムを指します。通常、ドライバーはドライバーの、ユーティリティはユーティリティのインストールプログラムを実行しなくてはならないところ、Ez Installer パッケージを利用すれば、一括でインストールができます。


ここでは、GELJET プリンタードライバーと Silex PRICOM シリーズ印刷クライアントソフトウェアを一括インストールするパッケージの新規作成方法を説明します。

※ パッケージを保存するために、あらかじめ空のフォルダを準備してください。
ここでは、例として「インストールパッケージ」フォルダをデスクトップに作成しています。


- 1) REzInst.exeをダブルクリックし、Ez Installerを起動します。
- 2) [新規作成]を選択し、[次へ]をクリックします。




3) [●作業の追加]の[プリンターの追加]をクリックします。




4) [参照]をクリックします。




- 5) 一覧からインストールしたいプリンタードライバーを選択し、[OK] をクリックします。
ここでは、例として [プリンタードライバー]¥[IPSiO G707]¥[DISK1]をクリックしています。




- 6) [検索開始]をクリックします。



7) 検索結果に表示されたプリンタードライバー名を選択し、[次へ]をクリックします。



8) 手順7で指定したプリンタードライバーを確認し、[次へ]をクリックします。




【補足 1】

Ez Installer を実行する OS とは別の OS に対応したドライバーをパッケージに組み込むこともできます。

例) WindowsXP 上で Ez Installer を実行し、Windows98 対応のドライバーを組み込んだパッケージを作成する場合は、上記画面の[プリンタードライバーのパス]の"Windows95/98/ME"欄にパスが設定されていることを確認します。

- 9) プリンター名を指定します。また、通常使うプリンターの設定を変更できます。任意の設定に変更し、[次へ]をクリックします。



プリンターの追加ウィザード

プリンターの名前を指定してください。一部のプログラムでは、32文字以上のプリンター名はサポートされていません。


プリンター名(P):
RICOH IPSO G701

コメント(M):

Windowsアプリケーションで、このプリンターを通常使用するプリンターとして使いますか？
☒ はい(Y)
☐ いいえ(N)

ヘルプ < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- 10) ポートの種類を選択し、[次へ]をクリックします。
ここでは、例として [TCP/IP ポート(PRICOM-Print RX)]を選択しています。




プリンターの追加ウィザード

使用するプリンターポートを選択してください。

ポートの種類(P):
 TCP/IPポート(PRICOM-Print RX)
 TCP/IPポート(PRICOM-Print RX)

ヘルプ < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- 11) [参照]をクリックします。



プリンターの追加ウィザード


指定のポートを追加するにはPRICOM-Print RXが必要です。
PRICOM-Print RXのSetup.exeのパスを入力してください。

PRICOM-Print RX(Setup.exe)のパス(P):


参照(R)...

ヘルプ < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


12) [ファイルを開く]でPRICOM-Print RXのexeファイルを選択し、[開く]をクリックします。




13) PRICOM-Print RXの保存先パスを確認し、[次へ]をクリックします。




14) あらかじめPRICOM本体に設定したIPアドレスを設定します。ここでは、例として『192.168.1.200』と設定しています。




15) 追加するプリンターの内容を確認し、[完了]をクリックします。




16) [●作業一覧]の[プリンターの追加]を選択し、[次へ]をクリックします。




17) [インストールパッケージの保存先]の[参照]をクリックします。




18) 一覧から保存したい場所を選択し、[OK] をクリックします。
ここでは、先に作成した [インストールパッケージ] を選択しています。



19) [作成実行]をクリックします。



20) インストールパッケージの作成が完了しました。作成を終了する場合は[終了]を、引き続きパッケージを作成する場合は、[続ける]をクリックします。ここでは、例として [終了] をクリックしています。



以上でパッケージの作成は完了です。


【補足 2】

R-9500U2 で USB ポートを指定する場合は、上記の作業の後にシナリオファイルの編集が必要です。編集方法は別紙『Ez-Installer を利用した、R-9500U2 の USB ポート設定方法』を参照してください。


4. Ez Installer パッケージを利用したインストール

Ez Installer パッケージを利用して、一括でインストールします。


- 1) RiSetup.exeをダブルクリックします。




- 2) ソフトウェアの使用許諾契約書の内容を確認し、[同意します]を選択し、[次へ]をクリックします。



インストールが開始され、インストール中の画面が表示されます。



- 3) 導入完了画面で、今すぐ再起動するか選択し、[完了]をクリックします。ここでは、例として「はい、今すぐ再起動します」を選択しています。



※ 「いいえ、後で再起動します。」を選択した場合は、初回の印刷までに必ずPCの再起動を行ってください。

【補足 1】

「デジタル署名が見つかりませんでした」ダイアログボックスが表示された場合は、「はい」をクリックします。

以上で Ridoc Ez Installer を使用した、PRICOM 経由でのプリンター設定は終了です。
上記の設定後、プリンター本体と PRICOM を接続することにより、設定を行った PC から印刷できます。

この文書に関するお問い合わせについて

この文書をご確認いただき、何かご不明な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

コールは - G へ GO

リコー プリンターコールセンター GELJET ダイアル 0120-560-215